


O melhor fórum de informática do Brasil



Conheça o Fórum do BABOO! Ali você encontra milhares de tópicos sobre Windows, Segurança, Redes, Hardware, Web, Compra e Venda de produtos, Design, Celulares, Desenvolvimento e muito mais. E você pode postar as suas dúvidas e problemas para que a comunidade do fórum te ajude! Tudo isso de graça! Acesse agora mesmo: www.babooforum.com.br

Este tutorial está publicado originalmente em <http://www.baboo.com.br/absolutem/anviewer.asp?a=31723&z=189>


Desative o beep de sistema do Windows Vista!

O Windows sempre usa o beep de sistema para chamar a atenção a algo realmente importante. O problema é que este beep, muitas vezes, acaba apenas desafiando a paciência do usuário. Se você se encaixa neste grupo, chegou a hora de desligá-lo, com este videotutorial do BABOO!


01. Você precisa entrar no Gerenciamento do Computador. Abra o Menu Iniciar, clique com o botão de contexto do mouse em **Computador** e escolha **Gerenciar**.



02. Uma vez no Gerenciamento do Computador, escolha Gerenciador de dispositivos na parte esquerda da janela, vá ao **Menu Exibir** e clique em **Mostrar dispositivos ocultos**.




O melhor fórum de informática do Brasil



Conheça o Fórum do BABOO! Ali você encontra milhares de tópicos sobre Windows, Segurança, Redes, Hardware, Web, Compra e Venda de produtos, Design, Celulares, Desenvolvimento e muito mais. E você pode postar as suas dúvidas e problemas para que a comunidade do fórum te ajude! Tudo isso de graça! Acesse agora mesmo: www.babooforum.com.br

Este tutorial está publicado originalmente em <http://www.baboo.com.br/absolutem/anviewer.asp?a=31723&z=189>

03. Em **Drivers que não são plug and play**, o item **Beep** estará disponível. Clique com o botão de contexto do mouse nele e escolha **Propriedades**.



04. Na **Guia Driver > Inicialização**, basta escolher a opção Desativado para desligar o beep após o reinício do sistema. Para confirmar a mudança, clique em **OK** e feche a janela do Gerenciamento do Computador.

